



# Multi Pop-up

Aplikacja Shoper Appstore  
**Instrukcja obsługi**


(wersja instrukcji 1.0)

## Spis treści

1. Instalacja aplikacji.....	3
2. Działanie aplikacji.....	5
3. Włączanie i wyłączanie aplikacji.....	6
4. Okna.....	7
5. Dodawanie Popup.....	8
6. Dodawanie Exit popup.....	10
7. Dodawanie Bramki.....	12
8. Podgląd okna.....	13
9. Edytowanie okna.....	13
10. Usuwanie okna.....	13
11. Odinstalowywanie aplikacji.....	13


# 1. Instalacja aplikacji

Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu.




Rys. 1.1

Kliknij menu **Aplikacje**.



Rys. 1.2

Znajdź na liście aplikację **Multi Pop-up** i kliknij na nią.




Rys. 1.3

Kliknij przycisk **Zainstaluj**.


W oknie instalacji aplikacji zostaną wyświetlone informacje o niezbędnych uprawnieniach dla aplikacji i regulaminy.

Zaznacz opcję Akceptuję regulamin appstore i Akceptuję regulamin Aplikacji kliknij **Instaluj**.



Rys. 1.4

Aplikacja została zainstalowana.



Rys. 1.5

## 2. Działanie aplikacji



Rys. 2.1

Aplikacja od razu po instalacji jest włączona i pozwala tworzyć okna pop-up, które zostaną wyświetlone użytkownikom sklepu:

- **okno popup**
- **okno exit popup** - wyświetlane w chwili próby opuszczania sklepu
- **bramka** - wymagająca akcji klienta zanim zobaczy sklep

Okna popup i exit popup można wyświetlić na wszystkich lub wybranych widokach sklepu: strona główna, koszyk, blog, szczegóły produktu, strona kategorii.

Gdy w jednym widoku jest utworzone wiele okien, to wyświetlone zostanie jedno okno o najwyższym priorytecie spośród okien nie zamkniętych przez użytkownika. Kolejne okno zostanie wyświetlone przy ponownym wejściu w ten widok.


Zamknięte przez użytkownika okno nie będzie się wyświetlało do końca sesji jego przeglądarki internetowej.

Można dodać maksymalnie 20 różnych okien popup i jedną aktywną bramkę.

### 3. Włączanie i wyłączanie aplikacji

Aby wyłączyć aplikację – wyłączyć wszystkie okna popup:


Przejdź do **Aplikacje** → **Moje aplikacje** → **Multi Pop-up**.



Rys. 3.1

Kliknij przycisk **Konfiguracja** (rys. 3.1 opcja 1).

Kliknij zakładkę **Ustawienia**



Rys. 3.2

Ustaw opcję **Włącz aplikację** na NIE (rys. 3.2 opcja 1) i kliknij **Zapisz**

## 4. Okna

Aby zobaczyć listę wszystkich utworzonych okien i zarządzać nimi:

Przejdź do **Aplikacje** → **Moje aplikacje** → **Multi Pop-up**.

Kliknij przycisk **Konfiguracja**.

Kliknij zakładkę **Wszystkie okna**.

	Nazwa	Typ	Priory.	Aktywność	Akcje
4	Popup				
5	Exit popup				
6	Bramkę				
2	Nie opuszczaj sklepu	Popup exit	1		
3	Promocja	Popup	4		
4	Tylko dla pełnoletnich	Bramka	1		
5	Zapisz się do newslettera	Popup	3		

Rys. 4.1

## 5. Dodawanie Popup

W oknie popup można wyświetlić tekst, obrazek lub formularz newslettera.

Kliknij **Dodaj** (rys. 4.1 opcja 2) → **Popup** (rys. 4.1 opcja 4)

← Dodaj popup

Informacje podstawowe:

1 Nazwa \*

2 Pokaż nazwę  NIE

3 Priorytet 1 ?

4 Aktywność  NIE

Parametry okna:

5 Maksymalna szerokość \* 640 px ?

6 Maksymalna wysokość \* 480 px

7 Wyświetl po przewinięciu strony  NIE

8 Opóźnienie wyświetlania 0 ?

Wyświetlanie na stronach:

9 Wszystkie strony  TAK

Zawartość:

10 Treść Formularz newslettera

Rys. 5.1

Wpisz **Nazwę** okna (rys. 5.1 opcja 1).

Jeśli nazwa okna ma być wyświetlona ustaw **Pokaż nazwę** na **TAK**.

Ustaw **Priorytet** (określa kolejność wyświetlania okna jeśli jest kilka na tej samej stronie).

Ustaw **Aktywność** na **TAK**.

Wpisz maksymalną szerokość okna w pikselach.

Wpisz maksymalną wysokość okna w pikselach.

Aby wyświetlić okno dopiero po przewinięciu strony ustaw **Pokaż po przewinięciu strony** na **TAK**.

Aby ustawić opóźnienie wpisz w **Opóźnienie wyświetlania** np. 3000 (3 sekundy).

Jeśli chcesz wybrać w jakich widokach ma być wyświetlone okno ustaw **Wszystkie strony** na **NIE**, a następnie ustaw **TAK** przy wybranych widokach.

Wybierz **Treść** (rys. 5.1 opcja 10), która ma być wyświetlona w oknie:



### **Formularz newslettera – wyświetla formularz newslettera**

Wpisz adres URL obrazka, który będzie tłem dla formularza (załaduj uprzednio obrazek do sklepu).

Wpisz tekst w edytorze.

### **Dowolna – wyświetla zawartość edytora**

Wpisz tekst w edytorze.

### **Obrazek – wyświetla obrazek**

Wpisz adres URL obrazka w polu **Obrazek** (załaduj uprzednio obrazek do sklepu).

Opcjonalnie w polu **Link** wpisz adres strony na którą ma przejść użytkownik po kliknięciu na obrazek.

## 6. Dodawanie Exit popup

Wyświetla okno popup przy próbie opuszczenia strony (gdy kursor znajdzie się poza obszarem sklepu)

Kliknij **Dodaj** (rys. 4.1 opcja 2) → **Exit popup** (rys. 4.1 opcja 5)

The screenshot shows a form titled 'Dodaj exit popup' with a back arrow icon. The form is divided into four sections: 'Informacje podstawowe:', 'Parametry okna:', 'Wyświetlanie na stronach:', and 'Zawartość:'. Each section contains specific fields and controls, with red numbered circles (1-8) highlighting key elements. 1. 'Nazwa \*' text input field. 2. 'Pokaż nazwę' radio button set to 'NIE'. 3. 'Priorytet' text input field with value '1' and a help icon. 4. 'Aktywność' radio button set to 'NIE'. 5. 'Maksymalna szerokość \*' text input field with value '640' and a help icon. 6. 'Maksymalna wysokość \*' text input field with value '480'. 7. 'Wszystkie strony' radio button set to 'TAK'. 8. 'Treść' dropdown menu with 'Formularz newslettera' selected.

Rys. 6.1

Wpisz **Nazwę** okna (rys. 6.1 opcja 1).

Jeśli nazwa okna ma być wyświetlona ustaw **Pokaż nazwę** na **TAK**.

Ustaw **Priorytet** (określa kolejność wyświetlania okna jeśli jest kilka na tej samej stronie).

Ustaw **Aktywność** na **TAK**.

Wpisz maksymalną szerokość okna w pikselach.

Wpisz maksymalną wysokość okna w pikselach.

Jeśli chcesz wybrać na jakich stronach ma być wyświetlone okno ustaw **Wszystkie strony** na **NIE**, a następnie ustaw **TAK** przy wybranych stronach.

Wybierz **Treść** (rys. 6.1 opcja 8), która ma być wyświetlona w oknie:

### **Formularz newslettera – wyświetla formularz newslettera**

Wpisz adres URL obrazka, który będzie tłem dla formularza (załaduj uprzednio obrazek do sklepu).

Wpisz tekst w edytorze.

### **Dowolna – wyświetla zawartość edytora**

Wpisz tekst w edytorze.

### **Obrazek – wyświetla obrazek**

Wpisz adres URL obrazka w polu **Obrazek** (załaduj uprzednio obrazek do sklepu).

Opcjonalnie w polu **Link** wpisz adres strony na którą ma przejść użytkownik po kliknięciu na obrazek.

## 7. Dodawanie Bramki

Bramka wyświetla na każdej stronie sklepu okno popup z przyciskami **Tak** i **Nie**. Kliknięcie przycisku **Tak** zamknie okno i pozwoli przeglądać sklep. Kliknięcie przycisku **Nie** przekieruje użytkownika na wskazany adres.

Jeśli są utworzone inne okna popup bramka zawsze pokaże się jako pierwsza. Aktywna może być tylko jedna bramka.

Kliknij **Dodaj** (rys. 4.1 opcja 2) → **Bramkę** (rys. 4.1 opcja 6).

The screenshot shows a form titled 'Dodaj bramkę' with a back arrow icon. The form is divided into several sections:

- Informacje podstawowe:**
  - 1. Nazwa \* (text input field)
  - 2. Pokaż nazwę (radio button, currently set to NIE)
  - 3. Aktywność (radio button, currently set to NIE)
- Parametry okna:**
  - 4. Maksymalna szerokość \* (text input field with value 640, followed by 'px' and a help icon '?')
  - 5. Maksymalna wysokość \* (text input field with value 480, followed by 'px')
- Przekierowania bramki:**
  - 6. Adres wyjścia ze sklepu \* (text input field with a help icon '?')
- Zawartość:**
  - 7. Treść (dropdown menu, currently set to 'Dowolna')

Rys. 7.1

Wpisz **Nazwę** okna (rys. 7.1 opcja 1).

Jeśli nazwa okna ma być wyświetlona ustaw **Pokaż nazwę** na **TAK**.

Ustaw **Aktywność** na **TAK**.

Wpisz maksymalną szerokość okna w pikselach.

Wpisz maksymalną wysokość okna w pikselach.

Wprowadź **Adres wyjścia ze sklepu** – adres na który przejdzie użytkownik gdy kliknie przycisk **Nie** w bramce.

Wybierz **Treść** (rys. 7.1 opcja 7), która ma być wyświetlona w oknie:

**Dowolna** – wyświetla zawartość edytora

Wpisz tekst w edytorze.

**Obrazek** – wyświetla obrazek

Wpisz adres URL obrazka w polu **Obrazek** (załaduj uprzednio obrazek do sklepu).

Opcjonalnie w polu **Link** wpisz adres strony na którą ma przejść użytkownik po kliknięciu na obrazek.

## 8. Podgląd okna

Funkcja podglądu umożliwia zobaczenie utworzonego okna na przykład przed jego aktywacją.

Aby podejrzeć utworzone okno kliknij **Podgląd** przy wybranym oknie (rys. 4.1 opcja 7).

## 9. Edytowanie okna

Aby zmienić ustawienia lub treść okna użyj opcji **Edytuj** przy wybranym oknie (rys. 4.1 opcja 8).

## 10. Usuwanie okna

Aby usunąć okno użyj opcji **Usuń** przy wybranym oknie (rys. 4.1 opcja 9). Opcji Usuń nie da się cofnąć.

## 11. Odinstalowywanie aplikacji

Aby odinstalować aplikację ze sklepu.

Przejdź do **Aplikacje > Moje aplikacje > Multi Pop-up**.

Kliknij przycisk **Odinstaluj aplikację** (rys. 3.1 opcja 2) i potwierdź klikając przycisk **Tak**.

W przypadku reinstalacji aplikacji (odinstalowania i niezwłocznej ponownej instalacji) utworzone okna nie zostaną utracone.

Dziękujemy za zakup i korzystanie z naszego oprogramowania.

Jeśli chciał(a)byś podzielić się z nami swoją opinią dotyczącą tej aplikacji napisz do nas na [info@webcoders.eu](mailto:info@webcoders.eu).

Sprawdź również nasze inne aplikacje i szablony na [www.shopgadget.eu](http://www.shopgadget.eu)

Aplikacja Shoper Appstore – Multi Popup.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2018 WebCoders.eu Sp. z o.o.